

# DpuScan

## Lizenzübertrag bei Rechnerwechsel

## De-Aktivierung einer SoftKey-Lizenz

### **Vorbemerkung**

Eine SoftKey-Lizenz besteht aus zwei Elementen: Einem Produktschlüssel und einem Aktivierungsschlüssel. Der Produktschlüssel wird bei der Installation von DpuScan benötigt. Er trägt den Lizenztyp und wird bei dem ersten Start von DpuScan eingegeben. Nach der Eingabe haben Sie einige Tage Zeit, die Aktivierung der Software durchzuführen, damit Sie diese ohne zeitliche Einschränkungen auf diesem Rechner nutzen können. Eine SoftKey Lizenz ist an genau einen Rechner gebunden und kann nur auf diesem genutzt werden. Diese Art von Lizenzen ist nicht geeignet, wenn Sie Ihre erworbenen Lizenzen dynamisch abwechselnd auf verschiedenen Rechnern nutzen wollen.

### ***Lizenzübertrag bei Rechnerwechsel***

***Bevor Sie einen Altrechner außer Dienst stellen, zurücksetzen oder neu installieren muss die Lizenz deaktiviert und eine dazu erstellte Protokolldatei an Janich & Klass Computertechnik GmbH gesendet werden.***

***Das ist unbedingt nötig, um die Lizenz auf einem anderen Rechner erneut verwenden zu können.***

### **De-Aktivierung der DpuScan Lizenz**

- ⑩ Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Sie auf dem gewünschten Rechner arbeiten. Der Prozess der De-Aktivierung ist nicht rückgängig zu machen.
- ⑩ Stellen Sie sicher, dass Sie volle lokale Administrationsrechte haben.
- ⑩ Starten Sie "ProdkeyInvalidate.exe".
  - ↳ Das Programm stoppt den Dienst "DpuLocalServer",
  - ↳ es deaktiviert die Lizenz,
  - ↳ es erzeugt eine Datei auf dem Desktop mit Informationen über die Lizenz und deren De-Aktivierung,
  - ↳ es startet den Dienst "DpuLocalServer" wieder.
- ⑩ Senden Sie die erzeugte Datei an Janich & Klass Computertechnik GmbH.

### **Bitte beachten Sie unbedingt:**

Die De-Aktivierung ist dauerhaft, eine erneute Aktivierung der Lizenz auf diesem Rechner ist nicht möglich.